

# TABELAS SUPERMUMPS

## Tabela de erros de carga

### Tabela de erros do SuperMUMPS (Carga)

Classe	Descrição	Erro	Sub	Comentários
Carga	Erro em variável do ambiente	1	1	Path de disco virtual muito grande
Carga	Erro em variável do ambiente	1	2	Path de disco virtual sombra muito grande
Carga	Erro em variável do ambiente	1	3	Variável de ambiente REPLICATE muito grande
Carga	Erro em abertura de arquivo	2	1	Não conseguiu abrir o arquivo de journaling
Carga	Erro em abertura de arquivo	2	2	Não conseguiu abrir disco virtual sombra
Carga	Erro em abertura de arquivo	2	3	Não conseguiu abrir o super.chave
Carga	Erro em abertura de arquivo	2	4	Não conseguiu abrir o super.dev (UNIX)
Carga	Memória insuficiente	3	1	Faltou memória para o buffer de journaling
Carga	Memória insuficiente	3	2	Não conseguiu alocar memória compartilhada (UNIX)
Carga	Memória insuficiente	3	3	Faltou memória para os blocos de controle de rotinas
Carga	Memória insuficiente	3	4	Faltou memória para os vetores de programa
Carga	Memória insuficiente	3	5	Faltou memória para a área DOS

Carga	Memória insuficiente	3	6	Faltou memória para a janela zero
Carga	Memória insuficiente	3	7	Faltou memória para a tabela de terminais virtuais
Carga	Memória insuficiente	3	8	Faltou memória para a tabela de mapeamento
Carga	Memória insuficiente	3	9	Faltou memória para a tabela de LOCK
Carga	Memória insuficiente	3	10	Memória expandida inoperante (MS-DOS)
Carga	Memória insuficiente	3	11	Memória expandida insuficiente
Carga	Memória insuficiente	3	12	Erro na memória expandida (MS-DOS)
Carga	Memória insuficiente	3	13	Faltou memória para os buffers de rotina
Carga	Memória insuficiente	3	14	Faltou memória para as partições
Carga	Memória insuficiente	3	15	Faltou memória para os buffers de globais
Carga	Memória insuficiente	3	16	Faltou memória para os buffers de rede (CLIENTE)
Carga	Memória insuficiente	3	17	Faltou memória para os buffers de rede (SERVIDOR)
Carga	Memória insuficiente	3	18	Faltou memória para tabelas internas
Carga	Memória insuficiente	3	19	Faltou memória para os buffers de estatística
Carga	Memória insuficiente	3	20	Faltou memória para os buffers de bitmap
Carga	Memória insuficiente	3	21	Faltou memória para os blocos de controle de globais

Carga	Memória insuficiente	3	22	Faltou memória para os buffers de VIEW
Carga	Memória insuficiente	3	23	Faltou memória para MAPA IDEAL
Carga	Memória insuficiente	3	24	Faltou memória para devices de impressão
Carga	Memória insuficiente	3	25	Faltou memória para pilha dos processos
Carga	Permissão de execução negada	4	1	Cópia não autorizada (UNIX)
Carga	Permissão de execução negada	4	2	Número máximo de usuários ativos atingido (UNIX)
Carga	Permissão de execução negada	4	3	Outro software usando a mesma chave para memória compartilhada (UNIX)
Carga	Permissão de execução negada	4	4	Versão SuperMUMPS incompatível com hardware Edisa ED-600 V I
Carga	Permissão de execução negada	4	5	Super.dev muito grande
Carga	Permissão de execução negada	4	6	Terminal corrente não consta no super.dev (UNIX)
Carga	Permissão de execução negada	4	7	Tentativa de ativar outra cópia do SuperMUMPS via ZHost
Carga	Permissão de execução negada	4	8	Data de validade do sistema expirou
Carga	Permissão de execução negada	4	9	Sistema incompatível com processador (MS-DOS)
Carga	Permissão de execução negada	4	10	Não há partições livres

Carga	Permissão de execução negada	4	11	Tabela de dispositivos inconsistente
Carga	Permissão de execução negada	4	12	Reservado
Carga	Permissão de execução negada	4	13	Reservado
Carga	Permissão de execução negada	4	14	Reservado
Carga	Permissão de execução negada	4	15	Reservado
Carga	Permissão de execução negada	4	16	Chave de proteção inválida
Carga	Permissão de execução negada	4	17	Rede desabilitada em cópia servidor (NLM)
Carga	Permissão de execução negada	4	18	Número de clientes de rede inválido (NLM)
Carga	Permissão de execução negada	4	19	Erro durante a inicialização do servidor de disco
Carga	Permissão de execução negada	4	20	Erro durante a inicialização do servidor de disco
Carga	Permissão de execução negada	4	21	Hardlock de proteção ausente, com defeito ou mal instalado
Carga	Permissão de execução negada	4	22	Erro durante a inicialização do servidor de programas
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	1	Opções de chamada incompatíveis com o sistema já carregado (UNIX)
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	2	Parâmetro -C não se aplica ao SuperMUMPS UNIX
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	3	Parâmetro -D fora dos limites

Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	4	Parâmetro -D não se aplica ao SuperMUMPS UNIX
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	5	Parâmetro -F fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	6	Parâmetro -I não se aplica ao SuperMUMPS MS-DOS
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	7	Parâmetro -H não se aplica ao SuperMUMPS MS-DOS
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	8	Parâmetro -K fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	9	Parâmetro -L fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	10	Parâmetro -W não se aplica MS-DOS
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	11	Parâmetro -N fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	12	Parâmetro -P fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	13	Parâmetro -S fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	14	Parâmetro -T não se aplica ao MS-DOS
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	15	Parâmetro -V fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	16	Parâmetro -Xx só se aplica ao SuperMUMPS MS-DOS 286/386/486
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	17	Tamanho total da partição ultrapassou 64K
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	18	Parâmetro -P só pode ser 1, 2, 4, 8 ou 16 se usado junto com -XR

Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	19	Tamanho total da partição limitado em 32K se -XV for usado
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	20	Parâmetro -#J fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	21	Parâmetro -#P fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	22	Parâmetro -#B só funciona no Unix
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	23	Parâmetro -R fora dos limites
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	24	Rede desabilitada em cópia Cliente
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	25	Cópia cliente não identificou nome do Servidor
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	26	Não consegui ler o arquivo de configuração .INI
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	27	Não consegui alocar memória para leitura do arquivo de configuração .INI
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	28	Parâmetro inválido no arquivo de configuração .INI
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	29	Nome do servidor default não consta da lista de servidores
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	30	Arquivo de configuração .INI inconsistente
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	31	Parâmetro inválido na seção HostsIPX do arquivo de configuração
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	32	Sintaxe do parâmetro Transport do arquivo de configuração .INI inconsistente

Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	33	Parâmetro Transport inconsistente - nome do protocolo inválido
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	34	Parâmetro Transport inconsistente - nome do módulo de rede inválido
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	35	Parâmetro Transport inconsistente - número da porta inválido
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	36	Parâmetro Transport inconsistente - nenhum tipo de transporte definido
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	37	Não existe parâmetro Transport associado ao(s) protocolos selecionados
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	38	Sintaxe do parâmetro Client do arquivo de configuração .INI inconsistente
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	39	Não existem Clientes definidos
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	40	Sintaxe do parâmetro Server inconsistente
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	41	Sintaxe do parâmetro SUPER_XX incosistente
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	42	Espera nome do arquivo de configuração .INI após o parâmetro - A
Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	43	Espera nome do programa no item RunTimeProgram no arquivo de configuração .INI

Carga	Parâmetro de chamada inválido	5	44	Tamanho da mensagem OMI/SMI maior que 64k bytes
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	1	Não conseguiu ampliar para 40 o nº de arquivos abertos (MS-DOS)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	2	Não conseguiu ler o super.chave
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	3	Erro interno
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	4	Não conseguiu alocar semáforo (UNIX)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	5	Não conseguiu inicializar semáforo (UNIX)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	6	Não conseguiu atualizar semáforo (UNIX)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	7	Não conseguiu associar memória compartilhada ao espaço de endereçamento (UNIX)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	8	Segmentos de memória compartilhada não são contíguos
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	9	Não conseguiu acessar o super.dev (UNIX)
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	10	Não conseguiu criar janela do Visual Tech
Carga	Erro em chamada ao hospedeiro	6	11	Não conseguiu capturar o mouse (Visual Tech)
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	0	Não conseguiu abrir o super_00.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	1	Não conseguiu abrir o super_01.dat

Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	2	Não conseguiu abrir o super_02.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	3	Não conseguiu abrir o super_03.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	4	Não conseguiu abrir o super_04.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	5	Não conseguiu abrir o super_05.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	6	Não conseguiu abrir o super_06.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	7	Não conseguiu abrir o super_07.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	8	Não conseguiu abrir o super_08.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	9	Não conseguiu abrir o super_09.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	10	Não conseguiu abrir o super_10.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	11	Não conseguiu abrir o super_11.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	12	Não conseguiu abrir o super_12.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	13	Não conseguiu abrir o super_13.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	14	Não conseguiu abrir o super_14.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	15	Não conseguiu abrir o super_15.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	16	Não conseguiu abrir o super_16.dat

Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	17	Não conseguiu abrir o super_17.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	18	Não conseguiu abrir o super_18.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	19	Não conseguiu abrir o super_19.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	20	Não conseguiu abrir o super_20.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	21	Não conseguiu abrir o super_21.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	22	Não conseguiu abrir o super_22.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	23	Não conseguiu abrir o super_23.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	24	Não conseguiu abrir o super_24.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	25	Não conseguiu abrir o super_25.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	26	Não conseguiu abrir o super_26.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	27	Não conseguiu abrir o super_27.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	28	Não conseguiu abrir o super_28.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	29	Não conseguiu abrir o super_29.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	30	Não conseguiu abrir o super_30.dat
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	31	Não conseguiu abrir o super_31.dat

Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	32	Erro de leitura no SUPER_00.DAT
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	33	Erro de escrita no SUPER_00.DAT
Carga	Erro ao abrir disco virtual	7	34	Número de diretórios inválido (NLM)
Carga	Erro na carga da rede	8	1	Alocação de recursos
Carga	Erro na carga da rede	8	2	socket
Carga	Erro na carga da rede	8	3	Protocolo Inválido (Não suporta Connection Oriented Transport Services)
Carga	Erro na carga da rede	8	4	Porta Inválida
Carga	Erro na carga da rede	8	6	Endereço local desconhecido
Carga	Erro na carga da rede	8	7	Host inexistente
Carga	Erro na carga da rede	8	8	Protocolo ausente
Carga	Erro na carga da rede	8	10	Falha no estabelecimento da conexão
Carga	Erro na carga da rede	8	11	Falha no Listening Endpoint
Carga	Erro na carga da rede	8	11	listen
Carga	Erro na carga da rede	8	12	Erro no pedido de conexão
Carga	Erro na carga da rede	8	13	setsockopt
Carga	Erro na carga da rede	8	14	ioctl
Carga	Erro na carga da rede	8	15	Arquivo de HOSTS inexistente
Carga	Erro na carga da rede	8	16	Arquivo de HOSTS inconsistente
Carga	Erro na carga da rede	8	17	Não encontrou o arquivo hostsipx
Carga	Erro na carga da rede	8	18	Erro durante o carregamento do módulo de rede

Carga	Erro na carga da rede	8	19	Erro durante o carregamento do módulo cliente
Carga	Erro na carga da rede	8	20	Rede desabilitada em cópia cliente
Carga	Erro na carga da rede	8	21	Módulo de rede já está residente (MS-DOS)

## Tabela de erros de compilação

### Tabela de erros do SuperMUMPS (Compilação)

Classe	Descrição	Erro	Sub	Comentários
Compilação	Fim de área de memória	1	1	Fim do espaço para compilação (Rotina, Xecute ou Indireção)
Compilação	Fim de área de memória	1	2	Fim de área de memória para compilação do argumento SQL
Compilação	Sintaxe inválida	3	1	Espera ' ) ' em lista de índices
Compilação	Sintaxe inválida	3	2	Esperava '=' no FOR
Compilação	Sintaxe inválida	3	3	Esperava 'C', 'U', 'S' ou 'K' no ZFILE
Compilação	Sintaxe inválida	3	4	Esperava fim da expressão ou operador binário
Compilação	Sintaxe inválida	3	5	Código de padrão inválido
Compilação	Sintaxe inválida	3	6	Esperava ' ) ' em \$TEXT
Compilação	Sintaxe inválida	3	7	Esperava ')' no KILL exclusivo
Compilação	Sintaxe inválida	3	8	Esperava ', ' ou ')' no em LOCK múltiplo
Compilação	Sintaxe inválida	3	9	READ * não aceita tamanho (#)
Compilação	Sintaxe inválida	3	10	Esperava 'O' ou 'S' no ZDELETE

Compilação	Sintaxe inválida	3	11	Esperava ' : ' no argumento do ZFILE
Compilação	Sintaxe inválida	3	12	Esperava 'O' ou 'S' no ZFILE
Compilação	Sintaxe inválida	3	13	Esperava 'O' ou 'S' no ZLOAD
Compilação	Sintaxe inválida	3	14	Argumento do ZMOVE não inicia por alfanumérico, '% ' ou '+ '
Compilação	Sintaxe inválida	3	15	Esperava ', ' no SET \$PIECE
Compilação	Sintaxe inválida	3	16	Esperava '= ' no SET \$ ...
Compilação	Sintaxe inválida	3	17	Esperava alfabético em SET \$ ...
Compilação	Sintaxe inválida	3	18	Caractere inválido iniciando átomo
Compilação	Sintaxe inválida	3	19	Esperava '= ' no SET múltiplo
Compilação	Sintaxe inválida	3	20	Esperava '= ' no SET
Compilação	Sintaxe inválida	3	21	Esperava 'R' ou 'W' em VIEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	22	Esperava ': ' em VIEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	23	Esperava branco ou fim de linha depois do nome do comando
Compilação	Sintaxe inválida	3	24	Caractere de pontuação no lugar de um comando
Compilação	Sintaxe inválida	3	25	Esperava caractere alfabético em nome de comando Z
Compilação	Sintaxe inválida	3	26	Caractere numérico em nome de comando
Compilação	Sintaxe inválida	3	27	Esperava branco ou fim de linha depois do nome do comando
Compilação	Sintaxe inválida	3	28	Esperava branco ou fim de linha depois do último argumento do comando
Compilação	Sintaxe inválida	3	29	Esperava dígito no expoente

Compilação	Sintaxe inválida	3	30	Esperava ' ' ' em cadeia literal
Compilação	Sintaxe inválida	3	31	Esperava ') ' no fim de expressão
Compilação	Sintaxe inválida	3	32	Caractere inválido iniciando átomo
Compilação	Sintaxe inválida	3	33	Esperava operador relacional depois do ' ' ' (NOT)
Compilação	Sintaxe inválida	3	34	Esperava fim da expressão ou operador binário
Compilação	Sintaxe inválida	3	35	Esperava caractere alfabético em nome de função
Compilação	Sintaxe inválida	3	36	Caractere numérico em nome de função
Compilação	Sintaxe inválida	3	37	Esperava ') ' em nome de função
Compilação	Sintaxe inválida	3	38	Esperava ', ' em \$FIND
Compilação	Sintaxe inválida	3	39	Esperava ', ' em \$JUSTIFY
Compilação	Sintaxe inválida	3	40	Esperava ', ' em \$PIECE
Compilação	Sintaxe inválida	3	41	Esperava ': ' em \$SELECT
Compilação	Sintaxe inválida	3	42	Esperava ') ' em \$SELECT
Compilação	Sintaxe inválida	3	43	Esperava ', ' em \$TRANSLATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	44	Esperava alfabético no primeiro argumento de \$ZMATH
Compilação	Sintaxe inválida	3	45	Esperava ', ' em \$FNUMBER
Compilação	Sintaxe inválida	3	46	Esperava ', ' em \$ZMATH
Compilação	Sintaxe inválida	3	47	Esperava ', ' em \$ZMATH (POWER)
Compilação	Sintaxe inválida	3	48	Esperava ', ' em \$ZNORMALIZE

Compilação	Sintaxe inválida	3	49	Esperava alfabético no segundo argumento de \$ZTERMINAL
Compilação	Sintaxe inválida	3	50	Esperava ', ' em READ e WRITE
Compilação	Sintaxe inválida	3	51	Esperava ' ( ' em ZVIDEO BRUSH STYLE
Compilação	Sintaxe inválida	3	52	Esperava ') ' em ZVIDEO BRUSH STYLE
Compilação	Sintaxe inválida	3	53	Esperava ' ( ' em subcomando de ZWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	54	Esperava ', ' em subcomando de ZWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	55	Esperava ') ' em subcomando de ZWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	56	Esperava alfabético no subcomando de ZWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	57	Esperava ' ( ' em OPEN/USE/CLOSE
Compilação	Sintaxe inválida	3	58	Parâmetro inválido em OPEN/USE/CLOSE
Compilação	Sintaxe inválida	3	59	Esperava '= ' entre o nome do parâmetro e o valor em OPEN/USE/CLOSE
Compilação	Sintaxe inválida	3	60	Esperava ': ' entre dois parâmetros de OPEN/USE/CLOSE
Compilação	Sintaxe inválida	3	61	Parâmetro ou subcomando muito grande
Compilação	Sintaxe inválida	3	62	Abreviatura de parâmetro ou subcomando muito curta (ambígua)
Compilação	Sintaxe inválida	3	63	Esperava ', ' em \$ZSTATUS
Compilação	Sintaxe inválida	3	64	Parâmetro inválido em \$ZSTATUS
Compilação	Sintaxe inválida	3	65	Caractere de pontuação inválido no repetidor padrão
Compilação	Sintaxe inválida	3	66	Esperava caractere numérico ou de pontuação no repetidor padrão
Compilação	Sintaxe inválida	3	67	Código de padrão inválido

Compilação	Sintaxe inválida	3	68	Esperava caractere numérico ou ' ' ' em padrão
Compilação	Sintaxe inválida	3	69	Primeiro caractere de um rótulo não é '%' nem alfanumérico
Compilação	Sintaxe inválida	3	70	Esperava ' ( ' em indicação de índices
Compilação	Sintaxe inválida	3	71	Espera ' ) ' em lista de expressões
Compilação	Sintaxe inválida	3	72	Esperava um dígito após o ponto decimal
Compilação	Sintaxe inválida	3	73	Esperava alfabético ou '%em nome de variável
Compilação	Sintaxe inválida	3	74	Esperava variável local
Compilação	Sintaxe inválida	3	75	Esperava alfabético ou '%em nome de variável
Compilação	Sintaxe inválida	3	76	Esperava ' , ' ou ' ) 'em \$ZREAD
Compilação	Sintaxe inválida	3	77	Formato inválido em READ e WRITE
Compilação	Sintaxe inválida	3	78	Esperava ' ( ' em READ e WRITE
Compilação	Sintaxe inválida	3	79	Esperava ' ) ' em READ e WRITE
Compilação	Sintaxe inválida	3	81	Linha com parâmetros formais só pode ser de nível zero
Compilação	Sintaxe inválida	3	82	GOTO não aceita lista de parâmetros
Compilação	Sintaxe inválida	3	83	Espera ' ) ' em lista de parâmetros formais
Compilação	Sintaxe inválida	3	84	Variável de controle do FOR não pode ser global
Compilação	Sintaxe inválida	3	85	Espera ' ) ' em lista de argumentos JOB
Compilação	Sintaxe inválida	3	86	Espera ' ) ' no NEW exclusivo
Compilação	Sintaxe inválida	3	87	Espera ' ) ' em SET \$PIECE ou SET \$EXTRACT
Compilação	Sintaxe inválida	3	88	Espera ' = ' em SET \$PIECE ou SET \$EXTRACT

Compilação	Sintaxe inválida	3	89	Argumento do ZSET deve ser variável global
Compilação	Sintaxe inválida	3	90	Esperava ' , ' ou ' ) 'em \$CHAR
Compilação	Sintaxe inválida	3	91	USE/CLOSE não aceitam temporização
Compilação	Sintaxe inválida	3	92	Espera ' , ' em \$VIEW D
Compilação	Sintaxe inválida	3	93	Esperava ' = ' em MERGE
Compilação	Sintaxe inválida	3	94	Esperava \$ESTACK ou \$ETRAP como variáveis especiais do NEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	95	Esperava ' = ' em SET \$VIEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	96	Esperava ' ) ' ou alfabético em \$VIEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	97	Espera ' ) ' em \$VIEW C
Compilação	Sintaxe inválida	3	98	Espera caractere numérico \$VIEW D
Compilação	Sintaxe inválida	3	99	Espera ' ) ' em \$VIEW D
Compilação	Sintaxe inválida	3	100	Espera ' ) ' em \$VIEW K
Compilação	Sintaxe inválida	3	101	Espera ' ) ' em \$VIEW L
Compilação	Sintaxe inválida	3	102	Esperava 'A', 'B', 'H' ou 'S' como argumento de \$VIEW de M
Compilação	Sintaxe inválida	3	103	Espera ' ) ' em \$VIEW M
Compilação	Sintaxe inválida	3	104	Argumento inválido em \$ZINFORMATION
Compilação	Sintaxe inválida	3	105	Espera ' ) ' em \$VIEW P
Compilação	Sintaxe inválida	3	106	Espera ' ) ' em \$VIEW R
Compilação	Sintaxe inválida	3	107	Espera ' ) ' em \$VIEW W
Compilação	Sintaxe inválida	3	108	Argumento inválido em \$VIEW

Compilação	Sintaxe inválida	3	109	Esperava ' , ' na lista de argumentos de \$VIEW
Compilação	Sintaxe inválida	3	110	Espera ' , ' em ZALTER
Compilação	Sintaxe inválida	3	111	Espera ' , ' em ZCHANGE
Compilação	Sintaxe inválida	3	112	Esperava ' , ' na lista de argumentos de TCP binding
Compilação	Sintaxe inválida	3	113	Espera ' : ' em ZCHANGE
Compilação	Sintaxe inválida	3	114	Espera ' , ' em ZF
Compilação	Sintaxe inválida	3	115	Espera ' ) ' em ZFILE
Compilação	Sintaxe inválida	3	116	Espera ' , ' em ZFOLLOWS
Compilação	Sintaxe inválida	3	117	Espera ' , ' em ZFORMAT
Compilação	Sintaxe inválida	3	118	
Compilação	Sintaxe inválida	3	119	Espera ' , ' em ZHASH
Compilação	Sintaxe inválida	3	120	Esperava variável global como argumento em ZNAME
Compilação	Sintaxe inválida	3	121	Espera ' : ' em ZNAME
Compilação	Sintaxe inválida	3	122	
Compilação	Sintaxe inválida	3	123	Espera ' , ' em ZREPLACE
Compilação	Sintaxe inválida	3	124	
Compilação	Sintaxe inválida	3	125	
Compilação	Sintaxe inválida	3	126	Espera ' : ' em ZREPLACE
Compilação	Sintaxe inválida	3	127	Espera ' , ' em ZPOWER
Compilação	Sintaxe inválida	3	128	Espera ' , ' em ZU

Compilação	Sintaxe inválida	3	129	Espera ' , ' em ZXAMINE
Compilação	Sintaxe inválida	3	130	Esperava caractere alfabético em ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	131	Espera ' ( ' em ZGWINDOW OPEN
Compilação	Sintaxe inválida	3	132	Parâmetro inválido em ZGWINDOW OPEN
Compilação	Sintaxe inválida	3	133	Espera ' = ' em ZGWINDOW OPEN
Compilação	Sintaxe inválida	3	134	Espera ' ( ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	135	Espera ' : ' em ZGWINDOW OPEN
Compilação	Sintaxe inválida	3	136	Literal cadeia não pode ser maior que 255 caracteres
Compilação	Sintaxe inválida	3	137	Esperava '   ' ao final da expressão
Compilação	Sintaxe inválida	3	138	Espera ' , ' em \$ZBIT
Compilação	Sintaxe inválida	3	139	ZLOCK requer argumento
Compilação	Sintaxe inválida	3	140	Espera ' , ' em \$ZDDEESTABLISH
Compilação	Sintaxe inválida	3	141	Espera ' : ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	142	
Compilação	Sintaxe inválida	3	143	Espera ' , ' em \$ZDDEEXECUTE
Compilação	Sintaxe inválida	3	144	Espera ' , ' em \$ZDDEINITIATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	145	Espera ' , ' em \$ZDDEPOKE
Compilação	Sintaxe inválida	3	146	Espera ' , ' em \$ZGEDITBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	147	Espera ' , ' em \$ZDDEREQUEST
Compilação	Sintaxe inválida	3	148	Espera ' , ' em \$ZDDESEND

Compilação	Sintaxe inválida	3	149	Parâmetro inválido em \$ZGLSTBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	150	Espera ', ' em \$ZEXECUTE
Compilação	Sintaxe inválida	3	151	Espera ', ' em SET \$ZGEDITBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	152	Parâmetro inválido em \$ZGEDITBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	153	Espera ', ' em \$ZGLSTBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	154	Espera ', ' em \$ZGMSGBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	155	Espera ') ' em SET \$ZGEDITBOX
Compilação	Sintaxe inválida	3	156	Parâmetro inválido em ZGWINDOW CLOSE/ FOCUS/ACTIVATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	157	Parâmetro inválido em \$ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	158	Espera ', ' em \$ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	159	Parâmetro inválido em SET \$ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	160	Espera ', ' em SET \$ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	161	Espera ') ' em SET \$ZGWINDOW
Compilação	Sintaxe inválida	3	162	Espera ', ' em SET \$ZMMPICTURE
Compilação	Sintaxe inválida	3	163	Espera '= ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE
Compilação	Sintaxe inválida	3	164	Espera ', ' em SET \$ZBIT
Compilação	Sintaxe Inválida	3	165	String SQL não terminada propriamente
Compilação	Sintaxe Inválida	3	166	Caracter inválido na string SQL
Compilação	Sintaxe Inválida	3	167	Sintaxe inválida no string SQL
Compilação	Comando inválido	4	1	BREAK não aceita argumento

Compilação	Comando inválido	4	2	IPSUM ZFILE requer argumentos
Compilação	Comando inválido	4	3	ELSE não aceita argumento
Compilação	Comando inválido	4	4	SET \$ZTERMINAL requer dois argumentos
Compilação	Comando inválido	4	5	GOTO requer argumentos
Compilação	Comando inválido	4	6	JOB requer argumentos
Compilação	Comando inválido	4	7	ZEQUIT não aceita argumento
Compilação	Comando inválido	4	8	
Compilação	Comando inválido	4	9	
Compilação	Comando inválido	4	10	READ requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	11	ZDELETE requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	12	ZFILE sem argumento não é válido dentro de rotina
Compilação	Comando inválido	4	13	ZLOAD :O não é válido dentro de rotina
Compilação	Comando inválido	4	14	ZLOAD rotina :O não é válido dentro de rotina
Compilação	Comando inválido	4	15	SET requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	16	VIEW requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	17	XECUTE requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	18	ZGO não aceita argumentos
Compilação	Comando inválido	4	19	ZQUIT não aceita argumentos
Compilação	Comando inválido	4	20	ZRETURN não aceita argumentos
Compilação	Comando inválido	4	21	ZSET requer argumento

Compilação	Comando inválido	4	22	Comando inexistente
Compilação	Comando inválido	4	23	ZVIDEO requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	24	Subcomando de ZVIDEO inválido
Compilação	Comando inválido	4	25	ZWINDOW requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	26	Subcomando de ZWINDOW inválido
Compilação	Comando inválido	4	27	OPEN requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	28	USE requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	29	CLOSE requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	30	Argumento de DO só pode ser linha de nível igual zero
Compilação	Comando inválido	4	31	GOTO local não pode sair do bloco corrente
Compilação	Comando inválido	4	32	Função extrínseca só pode iniciar em linha de nível zero
Compilação	Comando inválido	4	33	ZNEW requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	34	ZZAP requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	35	MERGE requer argumentos
Compilação	Comando inválido	4	36	SET \$VIEW de B não é permitida
Compilação	Comando inválido	4	37	SET \$VIEW de D não é permitida
Compilação	Comando inválido	4	38	ZGWINDOW requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	39	Argumento inválido em ZGWINDOW
Compilação	Comando inválido	4	40	ZKIND requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	41	ZKRIPT requer argumento

Compilação	Comando inválido	4	42	ZPARSE requer argumento
Compilação	Comando inválido	4	44	SET \$VIEW de P não é permitida
Compilação	Comando Inválido	4	45	&SQL requer argumentos

## ***Tabela de erros de execução***

### **Tabela de erros do SuperMUMPS (Execução)**

Classe	Descrição	Erro	Sub	Comentários
Execução	Inconsistência interna	0	1	Nenhum buffer de disco disponível
Execução	Inconsistência interna	0	2	Bloco inválido encontrado no buffer pool
Execução	Inconsistência interna	0	3	Reservado
Execução	Inconsistência interna	0	4	Reservado : operação em disquete inválida
Execução	Inconsistência interna	0	5	Rotina de tipo inválido no ZDELETE
Execução	Inconsistência interna	0	6	Linha de rotina fonte inválida em ZPRINT
Execução	Inconsistência interna	0	7	Linha de rotina objeto inválida
Execução	Inconsistência interna	0	8	Nome de rotina objeto inválido
Execução	Inconsistência interna	0	9	Tabela de diretórios danificada
Execução	Inconsistência interna	0	10	Reservado : operação inválida em \$ZSTATUS
Execução	Inconsistência interna	0	11	Reservado
Execução	Inconsistência interna	0	12	Inconsistência na pilha de descritores
Execução	Inconsistência interna	0	13	TAB não encontrado em linha de rotina
Execução	Inconsistência interna	0	14	Fecha parênteses não encontrado em rótulo com parâmetros formais

Execução	Inconsistênci a interna	0	15	Modo direto recebeu dado inválido (*)
Execução	Inconsistênci a interna	0	16	Pilha de frames danificada
Execução	Inconsistênci a interna	0	17	Erro de checksum em rotina objeto
Execução	Inconsistênci a interna	0	18	Declaração de cursor SQL inconsistente
Execução	Inconsistênci a interna	0	19	Declaração de variável hospedeira SQL inconsistente
Execução	Inconsistênci a interna	0	20	Tipo de comando SQL inconsistente
Execução	Inconsistênci a interna	0	21	Nome do arquivo de configuração .INI inválido em \$ZINFORMATION
Execução	Inconsistênci a interna	0	22	Parâmetro inconsistente em \$ZINFORMATION
Execução	Inconsistênci a interna	0	23	Parâmetro inválido em comando ZGWINGOW (Visual Tech)
Execução	Fim da área de memória	1	1	Fim do espaço reservado para ZTRAP
Execução	Fim da área de memória	1	2	Fim do espaço reservado para \$ZTERMINAL
Execução	Fim da área de memória	1	3	Fim do espaço do hospedeiro em ZWINDOW OPEN
Execução	Fim da área de memória	1	4	Fim do espaço reservado para as variáveis locais
Execução	Fim da área de memória	1	5	Fim do espaço no buffer de rotina objeto
Execução	Fim da área de memória	1	6	Fim do espaço no buffer de rotina fonte
Execução	Fim da área de memória	1	7	Fim do espaço para buffer de dispositivo bloqueado
Execução	Fim da área de memória	1	8	Fim do espaço da área de trabalho para compilação de rotinas
Execução	Fim da área de memória	1	9	Fim do espaço reservado para os dados locais
Execução	Fim da área de memória	1	10	Fim do espaço da área de trabalho de nomes de globais

Execução	Fim da área de memória	1	11	Fim do espaço para nomes de variáveis locais
Execução	Fim da área de memória	1	12	Fim de area de memória para \$ZDDEESTABLISH
Execução	Fim da área de memória	1	13	Fim de area de memória para \$ZDDEEXECUTE
Execução	Fim da área de memória	1	14	Fim de espaço para criação de controles WINDOWS
Execução	Fim da área de memória	1	15	Area de memória recebida em conexão DDE inválida
Execução	Fim da área de memória	1	16	Fim da área de memória para \$ZGLISTBOX
Execução	Fim da área de memória	1	17	Fim de area de memória para \$ZEXEC
Execução	Fim da área de memória	1	18	Fim de area de memória para \$ZDDEINITIATE
Execução	Fim da área de memória	1	19	Fim de area de memória para \$ZDDEPOKE
Execução	Fim da área de memória	1	20	Fim de area de memória para \$ZDDEREQUEST
Execução	Fim da área de memória	1	21	Buffer de rede indisponível
Execução	Fim da área de memória	1	22	Fim de area de memória para \$ZGEDITBOX
Execução	Fim da área de memória	1	23	Fim de area de memória para SET \$ZGW
Execução	Fim da área de memória	1	24	Fim de area de memória para ZGW INCLUDE
Execução	Fim da área de memória	1	25	Fim de area de memória para ZGW OPEN
Execução	Fim da área de memória	1	26	Fim de area de memória para \$ZINFORMATION
Execução	Fim da área de memória	1	27	Fim de area de memória para &SQL
Execução	Sintaxe inválida	3	1	Esperava ')' em rótulo com parâmetros formais em modo direto
Execução	Sintaxe inválida	3	2	Sintaxe inválida em rotina sendo carregada por ZLOAD sem argumentos

Execução	Sintaxe inválida	3	3	Expressão não tem sintaxe de linha em ZMOVE Rótulo:Expressão
Execução	Sintaxe inválida	3	4	Esperava TAB depois da lista de parâmetros formais em modo direto
Execução	Sintaxe inválida	3	5	Esperava ')' em rótulo com parâmetros formais em ZMOVE
Execução	Sintaxe inválida	3	6	Variável de controle do FOR não pode ser global
Execução	Sintaxe inválida	3	7	Esperava variável local não indexada
Execução	Sintaxe inválida	3	8	Tipo de variável inválida em MERGE
Execução	Sintaxe inválida	3	9	Sintaxe inválida em nome de programa
Execução	Comando inválido	4	1	QUIT com argumento só é válido em função extrínseca
Execução	Comando inválido	4	2	ZGO fora do escopo de um BREAK
Execução	Comando inválido	4	3	ZFILE :S sem rotina fonte no buffer
Execução	Comando inválido	4	4	ZFILE :O sem rotina objeto no buffer
Execução	Comando inválido	4	5	ZFILE :O não é permitido dentro de rotinas
Execução	Comando inválido	4	6	ZFILE não encontrou nome da rotina na primeira linha
Execução	Comando inválido	4	7	ZTRAP local não possui rotina objeto
Execução	Comando inválido	4	8	ZWINDOW só funciona em dispositivos das classes 1 e 2
Execução	Comando inválido	4	9	ZWINDOW ACTIVE requer WINDOW = 0
Execução	Comando inválido	4	10	ZWINDOW não funciona em modo gráfico
Execução	Comando inválido	4	11	Parâmetro inválido em \$ZINFORMATION SYSTEMMETRICS
Execução	Comando inválido	4	12	Proibo mudar BAUD, CHARBIT, STOPBIT, PARIT do dispositivo corrente (UNIX)

Execução	Comando inválido	4	13	Uso em dispositivo que não pertence ao processo
Execução	Comando inválido	4	14	Proibo mudar BAUD, CHARBIT, STOPBIT, PARIT da console (MSDOS)
Execução	Comando inválido	4	15	Parâmetro de OPEN/USE/CLOSE/\$ZSTATUS não vale para esta classe de dispositivos
Execução	Comando inválido	4	16	PARENT inválido em ZGWINDOW OPEN
Execução	Comando inválido	4	17	Tentativa de alterar tamanho do dispositivo bloqueado
Execução	Comando inválido	4	18	ZWINDOW não funciona com ZWINDOW = 0
Execução	Comando inválido	4	19	QUIT de função extrínseca requer argumento
Execução	Comando inválido	4	20	LINK na console do PC só com WINDOW = 1
Execução	Comando inválido	4	21	Rotina só pode ser compilada em Modo Direto ou Xecute
Execução	Comando inválido	4	22	DO só pode referenciar linhas de nível zero
Execução	Comando inválido	4	23	Tentativa de executar GOTO externo para uma linha de nível > 0
Execução	Comando inválido	4	24	GOTO externo para uma linha de nível maior que zero
Execução	Comando inválido	4	25	GOTO de linha com nível 0 para linha de nível > 0
Execução	Comando inválido	4	26	GOTO para um bloco diferente
Execução	Comando inválido	4	27	ZNEW proibido em variável ligada por referência
Execução	Comando inválido	4	28	Rotina com parâmetros formais só pode ser iniciada através de um DO
Execução	Comando inválido	4	29	ZSET só pode ser aplicado a variável global
Execução	Comando inválido	4	30	Variável ligada por referência só pode ser passada como parâmetro no modo ANSI

Execução	Comando inválido	4	31	
Execução	Comando inválido	4	32	Uso de dispositivo de INPUT inválido em pipe bidirecional
Execução	Comando inválido	4	33	Uso em dispositivo que não pertence ao processo (INPUT)
Execução	Comando inválido	4	34	Arquivo de imagem gráfica não encontrado SET \$ZGWINDOW
Execução	Comando inválido	4	35	Parâmetro inválido em SET \$ZGWINDOW
Execução	Comando inválido	4	36	ID inválido em ZGWINDOW FOCUS/ACTIVATE/CLOSE
Execução	Comando inválido	4	37	Arquivo de imagem gráfica não encontrado ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	38	TYPE inválido em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	39	ID inválido em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	40	PARENT inválido em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	41	
Execução	Comando inválido	4	42	Arquivo de imagem gráfica não encontrado ZGWINDOW OPEN
Execução	Comando inválido	4	43	CALLBACK não pode ser nula em ZGWINDOW OPEN
Execução	Comando inválido	4	44	
Execução	Comando inválido	4	45	
Execução	Comando inválido	4	46	Controle inexistente (PARENT e/ou ID inválido)
Execução	Comando inválido	4	47	Rotina inválida em ETRAP
Execução	Comando inválido	4	48	Rotina inválida em ZKRIPT
Execução	Comando inválido	4	49	Rotina inválida em ZTRAP

Execução	Comando inválido	4	50	Parâmetro inválido em SET \$ZGEDITBOX
Execução	Comando inválido	4	51	Parâmetro inválido em \$ZGWINDOW
Execução	Comando inválido	4	52	DRAGSTATE inválido em SET \$ZGWINDOW
Execução	Comando inválido	4	53	Ícone não existe ou corrompido em SET \$ZGWINDOW
Execução	Comando inválido	4	54	Ícone não existe ou corrompido em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	55	Erro de criação de objeto em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	56	Menu inexistente (PARENTE e/ou MENU ID inválido) em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	57	Erro durante a criação de um menu em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	58	Menu inexistente em ZGWUINDOW INCLUDE (POPUP)
Execução	Comando inválido	4	59	Erro durante a inclusão de um item em POPUP menu em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	60	Erro durante a criação de POPUP menu em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	61	Menu inexistente em ZGWINDOW INCLUDE (MENUITEM)
Execução	Comando inválido	4	62	Erro durante a inclusão de um MENUITEM em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	63	Menu inexistente em ZGWINDOW INCLUDE (SEPARATOR)
Execução	Comando inválido	4	64	Erro durante a inclusão de um SEPARATOR em ZGWINDOW INCLUDE
Execução	Comando inválido	4	65	Controle inexistente em ZGWINDOW FOCUS
Execução	Comando inválido	4	66	Controle inexistente em ZGWINDOW ACTIVATE

Execução	Comando inválido	4	67	Ícone não existe ou corrompido em ZGWINDOW OPEN
Execução	Comando inválido	4	68	ID inválido em ZGWINDOW OPEN
Execução	Comando inválido	4	69	Erro durante a criação de janela em ZGWINDOW OPEN (ex. ID repetido)
Execução	Comando inválido	4	70	Não se pode mudar o CaptionText de Um POPUP ou ITEM de MENU
Execução	Comando inválido	4	71	Nome de cursor SQL duplicado
Execução	Estouro de pilha	5	1	Fim do espaço na pilha de cadeias durante avaliação de expressão
Execução	Estouro de pilha	5	2	Fim do espaço na pilha de cadeias durante operação de leitura
Execução	Estouro de pilha	5	3	Fim do espaço na pilha para avaliação do pattern
Execução	Estouro de pilha	5	4	Reservado
Execução	Estouro de pilha	5	5	Fim do espaço na pilha de sub-rotinas
Execução	Estouro de pilha	5	6	Fim do espaço na área de salvamento da posição do cursor
Execução	Estouro de pilha	5	7	Fim do espaço na pilha de reais
Execução	Estouro de pilha	5	8	Reservado
Execução	Estouro de pilha	5	9	Fim do espaço na pilha de cadeias
Execução	Estouro de pilha	5	10	Fim do espaço na pilha de descritores
Execução	Estouro de pilha	5	11	Fim de espaço na pilha de frames
Execução	Estouro de pilha	5	11	Fim do espaço na pilha de NEWS
Execução	Estouro de pilha	5	12	Fim do espaço na pilha de NEWS
Execução	Valor ilegal	6	1	Divisão por zero

Execução	Valor ilegal	6	2	Módulo zero
Execução	Valor ilegal	6	3	READ # com tamanho menor ou igual a zero
Execução	Valor ilegal	6	4	Parâmetro BUFFERSIZE menor que 64 (classe 7)
Execução	Valor ilegal	6	5	Número de bit inválido em SET \$ZFLAGS
Execução	Valor ilegal	6	6	Parâmetro POSITION ultrapassou o fim do disquete (classe 4)
Execução	Valor ilegal	6	7	Sub-diretório inválido em SET \$GLOBALDIRECTORY
Execução	Valor ilegal	6	8	Data inválida em SET \$HOROLOG
Execução	Valor ilegal	6	9	Expressão não tem formato "Data,Hora" em SET \$HOROLOG
Execução	Valor ilegal	6	10	Hora >= 86400 em SET \$HOROLOG
Execução	Valor ilegal	6	11	Número de decimais inválido em SET \$ZDECIMAL
Execução	Valor ilegal	6	12	Diretório inválido em SET \$ZPASSWORD
Execução	Valor ilegal	6	13	Unidade lógica de disco inválida em VIEW
Execução	Valor ilegal	6	14	Número de bloco inválido em VIEW
Execução	Valor ilegal	6	15	Deslocamento negativo para Ref entrada no ZTRAP
Execução	Valor ilegal	6	16	Parâmetro MAX muito grande
Execução	Valor ilegal	6	17	Numero de bit inválido em \$ZFLAGS
Execução	Valor ilegal	6	18	Número do grupo em \$VIEW inválido
Execução	Valor ilegal	6	19	Valor de SET \$ZTERMINAL deve ser uma lista de inteiros
Execução	Valor ilegal	6	20	Estouro da capacidade de representação dos números reais
Execução	Valor ilegal	6	21	Parâmetro WINDOW < 0 OU > 3

Execução	Valor ilegal	6	22	Caractere nulo no valor de global
Execução	Valor ilegal	6	23	Parâmetro BUFFERSIZE deve ser múltiplo de 1 setor (classe 4)
Execução	Valor ilegal	6	24	Índice contendo caractere de controle
Execução	Valor ilegal	6	25	Parâmetro BAUD não pertence
Execução	Valor ilegal	6	26	Parâmetro CHARBITS só pode ser 5, 6, 7 ou 8
Execução	Valor ilegal	6	27	Parâmetro BUFFERSIZE menor que 1 (classe 4)
Execução	Valor ilegal	6	28	Parâmetro INPUT < 799 OU > 700
Execução	Valor ilegal	6	29	Cadeia maior que o limite
Execução	Valor ilegal	6	30	Reservado
Execução	Valor ilegal	6	31	Valor inválido em ZKIND
Execução	Valor ilegal	6	32	Reservado
Execução	Valor ilegal	6	33	Segundo argumento do \$ORDER dever 1 ou -1
Execução	Valor ilegal	6	34	Segundo argumento do \$QUERY dever 1 ou -1
Execução	Valor ilegal	6	35	Zero elevado a zero
Execução	Valor ilegal	6	36	Valor em \$ZBIT só pode ser 0 ou 1
Execução	Valor ilegal	6	37	Número da linha inválido em \$ZBIT
Execução	Valor ilegal	6	38	Número da coluna inválido em \$ZBIT
Execução	Valor ilegal	6	39	Parâmetro PARITY só pode ser 0, 1 ou 2
Execução	Valor ilegal	6	40	Parâmetro STOPBITS só pode ser 1 ou 2
Execução	Valor ilegal	6	41	Reservado
Execução	Valor ilegal	6	42	Valor inválido em \$ZBIT (Linhas)
Execução	Valor ilegal	6	43	Valor inválido em \$ZBIT (Colunas)

Execução	Valor ilegal	6	46	O enviroment deve ter tamanho > 0 em \$ZPING
Execução	Valor ilegal	6	47	Diretório ou subdiretória inválido no environment
Execução	Erro de disco	7	1	Não consegui ler o cabeçalho do bloco
Execução	Erro de disco	7	2	Não consegui ler o corpo do bloco
Execução	Erro de disco	7	3	Erro de gravação
Execução	Erro de disco	7	4	Esperava caractere numérico em environment
Execução	Erro de disco	7	5	
Execução	Erro de disco	7	6	
Execução	Erro de disco	7	7	
Execução	Erro de disco	7	8	
Execução	Erro de disco	7	9	Servidor de rede desativado
Execução	Erro de disco	7	10	Erro no formato na mensagem OMI
Execução	Erro de disco	7	11	Cliente de rede desativado
Execução	Erro de disco	7	12	Serviço OMI inválido
Execução	Erro de disco	7	13	Nome do servidor remoto inválido
Execução	Erro de disco	7	14	Servidor recusou ou não respondeu ao pedido do cliente
Execução	Erro de disco	7	15	Servidor Netware recebeu pedido com \$JOB inválido
Execução	Erro de disco	7	16	
Execução	Erro de disco	7	17	Bloco de disco inválido
Execução	Erro de disco	7	18	Setor inicial do disco inválido
Execução	Erro de disco	7	19	Erro durante acesso a um bloco do disco (MSDOS)
Execução	Erro de disco	7	20	Descritor de arquivo inválido
Execução	Erro de disco	7	21	Erro durante a operação de seek
Execução	Erro de disco	7	22	Erro durante a operação de escrita de um bloco

Execução	Erro de disco	7	23	Erro durante a operação de leitura de um bloco do disco
Execução	Erro de disco	7	24	Tamanho do bloco de disco acessado inválido
Execução	Indefinido	8	1	DO não encontrou rotina objeto
Execução	Indefinido	8	2	DO local em modo direto sem rotina fonte no buffer
Execução	Indefinido	8	3	
Execução	Indefinido	8	4	QUIT não encontrou rotina objeto chamadora
Execução	Indefinido	8	5	Variável de controle do FOR mais externo não foi encontrada
Execução	Indefinido	8	6	Variável de controle do FOR mais interno não foi encontrada
Execução	Indefinido	8	7	GOTO não encontrou rotina objeto
Execução	Indefinido	8	8	
Execução	Indefinido	8	9	ZERASE não encontrou rótulo
Execução	Indefinido	8	10	ZLOAD :S não encontrou rotina fonte
Execução	Indefinido	8	11	ZLOAD :O não encontrou rotina objeto
Execução	Indefinido	8	12	ZMOVE não encontrou rótulo
Execução	Indefinido	8	13	ZPRINT não encontrou rótulo
Execução	Indefinido	8	14	SET \$ZPASSWORD não encontrou diretório
Execução	Indefinido	8	15	XECUTE não encontrou rotina objeto executante
Execução	Indefinido	8	16	Terminal não existe
Execução	Indefinido	8	17	Impressora não existe
Execução	Indefinido	8	18	Disquete não existe
Execução	Indefinido	8	19	Fita cartucho não existe
Execução	Indefinido	8	20	Fita rolo não existe
Execução	Indefinido	8	21	Dispositivo arquivo não existe
Execução	Indefinido	8	22	Dispositivo não existe

Execução	Indefinido	8	23	View buffer não existe
Execução	Indefinido	8	24	Dispositivo não existe
Execução	Indefinido	8	25	Canal DDE indefinido
Execução	Indefinido	8	26	Uso inválido do canal DDE
Execução	Indefinido	8	27	Servidor DDE morreu
Execução	Indefinido	8	28	Reservado
Execução	Indefinido	8	29	Variável usada em expressão não está definida
Execução	Indefinido	8	30	Reservado
Execução	Indefinido	8	31	Linha não encontrada
Execução	Indefinido	8	32	Janela não existe (\$ZWINDOW)
Execução	Indefinido	8	33	Tipo de dispositivo não existe (OPEN/USE/CLOSE:TYPE)
Execução	Indefinido	8	34	Open de cursor não declarado
Execução	Interrupção	11	1	Tecla de interrupção acionada
Execução	Operação privilegiada	12	1	Tentativa de apagar rotina % fora do diretório 1
Execução	Operação privilegiada	12	2	Tentativa de arquivar rotina % fora do diretório 1
Execução	Operação privilegiada	12	3	Operação só é permitida no diretório 1 ou em rotinas %
Execução	Operação privilegiada	12	4	VIEW requer que o dispositivo corrente seja 900 ou 901
Execução	Operação privilegiada	12	5	Tentativa de compactar (ZSET) global % fora do diretório 1
Execução	Operação privilegiada	12	6	Tentativa de executar um ZRETURN fora da console ou diretório 1 (MSDOS)
Execução	Operação privilegiada	12	7	Tentativa de executar SET \$ZTERMINAL fora da console ou do diretório 1
Execução	Operação privilegiada	12	8	Tentativa de acessar dispositivo inválido em ZKRIPT
Execução	Operação privilegiada	12	9	Tentativa de executar ZZAP fora do diretório 1

Execução	Operação privilegiada	12	10	Tentativa de acessar dispositivo que não pertence ao processo em \$ZKRIPT
Execução	Operação privilegiada	12	11	Tentativa de acessar dispositivo inválido em \$VIEW
Execução	Operação privilegiada	12	12	\$ZDISCONNECT somente pode ser executador com um único processo ativo
Execução	Operação privilegiada	12	13	Tentativa de acessar dispositivo inválido em SET \$VIEW
Execução	Fim do espaço em disco	13	1	Não há blocos suficientes em disco para serem alocados (*)
Execução	Fim do espaço em disco	13	2	Não há blocos suficientes em disco para serem alocados
Execução	Fim do espaço em disco	13	3	Limitação de número de blocos em cópia DEMO atingida
Execução	Erro em disquete	14	1	Operação de leitura/escrita de setor não foi bem sucedida
Execução	Argumento ilegal	15	1	Rótulo inválido em ZERASE (+0)
Execução	Argumento ilegal	15	2	Rótulo fora de ordem ZERASE
Execução	Argumento ilegal	15	3	Rótulo inválido em ZMOVE (+0)
Execução	Argumento ilegal	15	4	Rótulo inválido em ZPRINT (+0)
Execução	Argumento ilegal	15	5	Rótulo fora de ordem ZPRINT
Execução	Argumento ilegal	15	6	Destino contém origem em ZSET
Execução	Argumento ilegal	15	7	Argumento de \$RANDOM deve ser >= 1
Execução	Argumento ilegal	15	8	\$SELECT deve ter ao menos uma condição verdadeira
Execução	Argumento ilegal	15	9	Argumento ilegal em \$ZMATH
Execução	Argumento ilegal	15	10	Tipo de terminal inválido em \$ZTERMINAL

Execução	Argumento ilegal	15	11	Segundo argumento inválido em \$ZTERMINAL
Execução	Argumento ilegal	15	12	Argumento de ZVIDEO BRUSHSTYLE deve ter 8 caracteres (MSDOS)
Execução	Argumento ilegal	15	13	Modo inválido em ZVIDEO MODE (MSDOS)
Execução	Argumento ilegal	15	14	ZVIDEO VIRTUAL só pode ser 0 ou 1
Execução	Argumento ilegal	15	15	Coordena maior que 1 em ZWINDOW
Execução	Argumento ilegal	15	16	Linha maior que altura da janela corrente em ZWINDOW
Execução	Argumento ilegal	15	17	Coluna maior que a largura da janela corrente em ZWINDOW
Execução	Argumento ilegal	15	18	Primeiro ponto deve ficar acima e a esquerda do segundo em ZWINDOW
Execução	Argumento ilegal	15	19	Delimitador de ZWINDOW BOX só pode ser 0, 1 ou 2
Execução	Argumento ilegal	15	20	Argumento com pipe muito grande (UNIX)
Execução	Argumento ilegal	15	21	Código de preenchimento em ZWINDOW FILL < 0 ou > 255
Execução	Argumento ilegal	15	22	Dispositivo inválido em CLOSE
Execução	Argumento ilegal	15	23	Parâmetro LINK só pode ser usado em dispositivos das classes 1 e 2
Execução	Argumento ilegal	15	24	Formato :L com parâmetro < 0
Execução	Argumento ilegal	15	25	Formato :P com linha ou coluna fora dos limites
Execução	Argumento ilegal	15	26	Formato :A com parâmetro < 0 ou > 255
Execução	Argumento ilegal	15	27	Formato :EB com parâmetro < 0
Execução	Argumento ilegal	15	28	Código "P" não pode ser usado junto com "T", "+" ou "-" em \$FNUMBER

Execução	Argumento ilegal	15	29	Opções 2 (minúsculas) e 4 (maiúsculas) são exclusivas em \$ZNORMALIZE
Execução	Argumento ilegal	15	30	Janela inválida em ZWINDOW ACTIVE
Execução	Argumento ilegal	15	31	Ponto do ZWINDOW LIMITS caiu sobre a moldura da janela corrente
Execução	Argumento ilegal	15	32	Linha maior que a altura da tela em ZWINDOW OPEN
Execução	Argumento ilegal	15	33	Coluna maior que a largura em ZWINDOW OPEN
Execução	Argumento ilegal	15	34	Faltou fechar aspas em argumento com pipe (UNIX)
Execução	Argumento ilegal	15	35	Número de processo inválido em ZZAP
Execução	Argumento ilegal	15	36	Tentativa de matar o próprio processo em ZZAP
Execução	Argumento ilegal	15	37	Variável passada por referência não pode estar empilada em ZNEW
Execução	Argumento ilegal	15	38	Formatos :RP e :SP não funcionam com WINDOWS = 0
Execução	Argumento ilegal	15	39	Número de parâmetros reais maior que o número de parâmetros formais
Execução	Argumento ilegal	15	40	Destino contém origem em MERGE
Execução	Argumento ilegal	15	41	Argumento inválido em \$VIEW de D
Execução	Argumento ilegal	15	42	Argumento inválido em \$VIEW de C
Execução	Argumento ilegal	15	43	Argumento inválido em \$VIEW de K
Execução	Argumento ilegal	15	44	Argumento inválido em \$VIEW de L
Execução	Argumento ilegal	15	45	Argumento inválido em \$VIEW de L (alinhamento UNIX)
Execução	Argumento ilegal	15	46	Argumento inválido em \$VIEW de L (alinhamento - demais ambientes)

Execução	Argumento ilegal	15	47	Argumento inválido em \$VIEW de M
Execução	Argumento ilegal	15	48	Posição inválida de memória em \$VIEW de M (MSDOS)
Execução	Argumento ilegal	15	49	Argumento hexadecimal inválido em \$VIEW de M
Execução	Argumento ilegal	15	50	Número de argumentos inválido em \$TCPSELECT
Execução	Argumento ilegal	15	51	Número de processo inválido em \$VIEW de P
Execução	Argumento ilegal	15	52	Argumento inválido em \$VIEW de P
Execução	Argumento ilegal	15	53	Argumento inválido em \$VIEW de R
Execução	Argumento ilegal	15	54	Argumento inválido em \$VIEW de R (alinhamento)
Execução	Argumento ilegal	15	55	Argumento inválido em \$VIEW de W
Execução	Argumento ilegal	15	56	Argumento inválido em \$VIEW de W (alinhamento)
Execução	Argumento ilegal	15	57	Parâmetro ícone < 0 ou > 4 em \$ZGMSGBOX
Execução	Argumento ilegal	15	58	Parâmetro botão < 0 e > 5 em \$ZGMSGBOX
Execução	Referência nua inválida	16	1	Referência nua inválida
Execução	Uso inválido de indireção	17	1	
Execução	Uso inválido de indireção	17	2	
Execução	Uso inválido de indireção	17	3	
Execução	Uso inválido de indireção	17	4	Atomo de indireção de nome de variável não tem valor de variável
Execução	Uso inválido de indireção	17	5	
Execução	Uso inválido de indireção	17	6	Atomo de indireção de rótulo não tem valor de rótulo
Execução	Uso inválido de indireção	17	7	Atomo de indireção de nome de rotina não tem valor de nome de rotina

Execução	Uso inválido de indireção	17	8	Atomo de indireção de padrão não tem valor de padrão
Execução	Uso inválido de indireção	17	9	Atomo de indireção de LOCK não tem valor de variável
Execução	Uso inválido de indireção	17	10	Erro na compilação da lista de argumentos de um indireção de argumento
Execução	Uso inválido de indireção	17	11	Valor do átomo de indireção contém caracteres extras
Execução	Característica não implementada	19	1	Os argumentos do ZSET devem ser globais
Execução	Característica não implementada	19	2	Tipo de disquete só pode ser 2S/DD 9 setores/trilha
Execução	Característica não implementada	19	3	Terceiro argumento < 0 no \$JUSTIFY ainda não foi definido pelo ANSI
Execução	Característica não implementada	19	4	Comandos gráficos não disponíveis nesta implementação
Execução	Característica não implementada	19	5	Comandos e funções GUI só estão disponíveis na cópia WINDOWS
Execução	Característica não implementada	19	6	ZDDESEND não está disponível
Execução	Característica não implementada	19	7	DO executado via XECUTE não é permitido
Execução	Característica não implementada	19	8	JOB não disponível na cópia WINDOWS
Execução	Característica não implementada	19	9	Comandos DDE só estão disponíveis na cópia WINDOWS

Execução	Característica não implementada	19	10	ZJOURNAL só está disponível na cópia UNIX
Execução	Característica não implementada	19	11	Comandos multimedia só estão disponíveis na cópia WINDOWS
Execução	Característica não implementada	19	12	ZSET não está disponível na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	13	ZSET sem argumentos não está disponível na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	14	ZDELETE e ZFILE não estão disponíveis na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	15	VIEW WRITE não estão disponíveis na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	16	Rede desabilitada
Execução	Característica não implementada	19	17	Reservado
Execução	Característica não implementada	19	18	SET \$ZENV não é permitido na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	19	Uso do environment para acessos locais não é permitido na cópia Cliente
Execução	Característica não implementada	19	20	Módulo de execução SQL não habilitado
Execução	Característica não implementada	19	21	Execução de SQL não suportada neste ambiente

Execução	Característica não implementada	19	22	Função \$ZINFORMATION não está disponível
Execução	Característica não implementada	19	23	Função \$ZBIT não está disponível
Execução	Característica não implementada	19	24	Função TCP/IP não está disponível
Execução	Característica não implementada	19	25	O Servidor SMI não está disponível
Execução	Característica não implementada	19	26	Serviço OMI não disponível
Execução	Erro de arquivo	20	1	Erro de escrita ou leitura em dispositivo da classe 7
Execução	Erro de arquivo	20	2	Erro de escrita no arquivo de journaling
Execução	Erro de impressora	21	1	Erro de saída em uma impressora
Execução	Erro de impressora	21	2	Erro de escrita em uma impressora Visual Tech
Execução	Limite do sistema excedido	24	1	Tamanho de rótulo maior que o limite em modo direto
Execução	Limite do sistema excedido	24	2	Linha de rotina fonte maior que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	3	Tamanho fora dos limites negociados na conexão OMI
Execução	Limite do sistema excedido	24	4	Cadeia maior que o limite no valor de SET global
Execução	Limite do sistema excedido	24	5	Tamanho fora dos limites negociados na conexão SMI
Execução	Limite do sistema excedido	24	6	SET \$EXTRACT produziu cadeia maior que o limite

Execução	Limite do sistema excedido	24	7	SET \$PIECE produziu cadeia maior que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	8	Cadeia maior que o limite num READ
Execução	Limite do sistema excedido	24	9	
Execução	Limite do sistema excedido	24	10	
Execução	Limite do sistema excedido	24	11	
Execução	Limite do sistema excedido	24	12	Nome de tipo de dispositivo maior que o limite em SET \$ZTERMINAL
Execução	Limite do sistema excedido	24	13	Tamanho do FILENAME maior que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	14	Arvore de globais chegou a altura limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	15	Nome de rótulo maior que o limite em ZMOVE
Execução	Limite do sistema excedido	24	16	\$FNUMBER produziu cadeia maior que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	17	\$JUSTIFY produziu cadeia maior que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	18	Tamanho do índice maior do que o limite
Execução	Limite do sistema excedido	24	19	Reservado
Execução	Limite do sistema excedido	24	20	Cadeia maior que o limite no valor de SET \$ZENVIRONMENT
Execução	Limite do sistema excedido	24	21	Tamanho do nome do cursor SQL maior que o limite

Execução	Limite do sistema excedido	24	22	Tamanho da string SQL maior que o limite
Execução	Erro de compilação	26	1	Compilação ativada por um DO local em modo direto
Execução	Erro de compilação	26	2	Faltam operandos na otimização de expressões (*)
Execução	Erro de compilação	26	3	Sem espaço para realizar otimização de expressão (*)
Execução	Erro de compilação	26	4	Compilação resultou em objeto muito grande
Execução	Erro de compilação	26	5	Erro em linha de comando, modo direto ou xecute
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	1	Comando requer modo gráfico
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	2	Ponti inicial de ZVIDEO FILL tem a cor limite
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	3	ZVIDEO MODE só funciona na console e com WINDOW igual a zero
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	4	Modo incompatível com a placa gráfica
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	5	ZVIDEO MAP requer EGA ou VGA
Execução	Erro em modo gráfico (MS-DOS)	27	6	ZVIDEO PALETTE só funciona nos modos 4 e 5
Execução	Estrutura inválida em disco	29	1	Bloco lido com tamanho inválido
Execução	Estrutura inválida em disco	29	2	Bloco com tamanho inválido no ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	3	Soma do tamanho das entradas não é igual ao tamanho do bloco no ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	4	Tamanho de entrada nulo no ZSET

Execução	Estrutura inválida em disco	29	5	Valor de bloco de nível zero não termina com 0 (ZSET)
Execução	Estrutura inválida em disco	29	6	Bloco de nível diferente na cadeia de continuação
Execução	Estrutura inválida em disco	29	7	Bloco de corpo de rotina não tem nível zero (ZFILE ou ZDELETE)
Execução	Estrutura inválida em disco	29	8	Bloco de corpo de rotina não tem nível zero (ZLOAD)
Execução	Estrutura inválida em disco	29	9	Rotina grande demais para o tamanho do buffer de rotina
Execução	Estrutura inválida em disco	29	10	Estrutura interna do bloco danificada
Execução	Estrutura inválida em disco	29	11	Tamanho de entrada muito grande em bloco de ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	12	Nome da entrada não termina em 1 em bloco de ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	13	Valor muito grande em bloco de ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	14	Nome muito grande em bloco de ZSET
Execução	Estrutura inválida em disco	29	15	Bloco de nível diferente na cadeia de continuação em \$ORDER ou \$QUERY reverso
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	1	Hospedeiro retornou erro para o comando executado pelo ZHOST
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	2	Hospedeiro retornou erro na abertura de um pipe (UNIX)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	3	Erro de leitura em terminal UNIX (possível falta de permissão)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	4	Hospedeiro não conseguiu executar o fork no comando JOB

Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	5	Servidor DDE não responde (WINDOWS)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	6	Timeout na conexão com servidor DDE (WINDOWS)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	7	Sem recursos para criar um TIMER (WINDOWS)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	8	Erro durante a criação do controle (possível falta de recursos WINDOWS)
Execução	Erro em chamada ao hospedeiro	30	9	Erro durante a criação de janela (possível falta de recursos WINDOWS)
Execução	Versão incorreta	31	1	Objeto não foi compilado na versão corrente
Execução	Versão incorreta	31	2	Rotina necessita ser recompilada
Execução	Erro em operação de rede	33	1	Memória insuficiente para tratar conexão OMI/SMI
Execução	Erro em operação de rede	33	2	Erro durante a recepção de uma mensagem
Execução	Erro em operação de rede	33	3	Erro durante a transmissão de uma mensagem
Execução	Erro em operação de rede	33	4	Erro durante o estabelecimento da conexão
Execução	Erro em operação de rede	33	5	
Execução	Erro em operação de rede	33	6	
Execução	Erro em operação de rede	33	7	
Execução	Erro em operação de rede	33	8	

Execução	Erro em operação de rede	33	9	
Execução	Erro em operação de rede	33	10	
Execução	Erro em operação de rede	33	11	
Execução	Erro em operação de rede	33	12	
Execução	Erro em operação de rede	33	13	
Execução	Erro em operação de rede	33	14	Número de sequência inválido
Execução	Erro em operação de rede	33	15	
Execução	Erro em operação de rede	33	16	
Execução	Erro em operação de rede	33	17	
Execução	Erro em operação de rede	33	18	
Execução	Erro em operação de rede	33	19	
Execução	Erro em operação de rede	33	20	Versão do protocolo OMI não suportada
Execução	Erro em operação de rede	33	21	Tamanho mínimo negociado na conexão OMI superior ao máximo
Execução	Erro em operação de rede	33	22	Tamanho máximo negociado na conexão OMI inferior ao mínimo
Execução	Erro em operação de rede	33	23	Não esperava pedido de conexão OMI

Execução	Erro em operação de rede	33	24	Esperava pedido de conexão OMI
----------	--------------------------	----	----	--------------------------------

## Tabela de erros de situação anormal

### Tabela de erros do SuperMUMPS (Situação anormal)

Classe	Descrição	Erro	Sub	Comentários
Situação anormal	Erro em semáforo	1	1	Erro ao abrir o semáforo
Situação anormal	Erro em semáforo	1	2	Erro ao fechar o semáforo
Situação anormal	Erro no hospedeiro	2	1	Hospedeiro acusou erro na escrita em terminal (UNIX)
Situação anormal	Erro no hospedeiro	2	3	Hospedeiro acusou erro ao desbloquear disco virtual (UNIX)
Situação anormal	Erro no hospedeiro	2	4	Hospedeiro acusou erro ao bloquear disco virtual (UNIX)
Situação anormal	Fila inconsistente	3	1	Processo dono do disco não está ativo
Situação anormal	Fila inconsistente	3	2	Tentativa de enfileirar processo inválido
Situação anormal	Fila inconsistente	3	3	Inconsistência de pilha interna
Situação anormal	Erro de gravação	4	4	Tentativa de gravar bloco com tamanho inválido
Situação anormal	Erro de gravação	4	1	Escritor de Retaguarda não conseguiu gravar bloco de disco
Situação anormal	Erro de gravação	4	2	Tentativa inválida de gravar bloco de dados
Situação anormal	Erro de gravação	4	3	Tentativa de gravar bloco do sistema
Situação anormal	Erro de gravação	4	4	Tentativa de gravar bloco com tamanho inválido
Situação anormal	Erro de gravação	4	5	Erro de escrita em disco virtual sombra
Situação anormal	Erro de proteção	5	1	Placa de proteção ausente, com defeito ou mal instalada (MSDOS)

Situação anormal	Erro de proteção	5	2	Limite do espaço permitido em disco excedido (DEMO e MiniMONO)
Situação anormal	Erro em memória expandida	6	1	Não conseguiu mapear memória para as partições
Situação anormal	Erro em memória expandida	6	2	Não conseguiu mapear memória para os buffers de rotina
Situação anormal	Erro em mapas de alocação	7	1	Tentativa de alocar bloco de sistema